
Beállítások: SMTP



1. A **Rendszer**,
2. **Beállítások**,
3. **Rendszerbeállítások** menüpont alatt,
4. a **SMTP** fülre kattintva az eVIR rendszer SMTP-vel kapcsolatos beállításait lehet elvégezni.

Mezők

- **`Mail alapértelmezett feladó`**
  Az email alapértelmezett küldője, ami a **címzett számára feladóként látható** (`From:` fejléc). Például: `Cégünk Neve info@ceg.hu`

- **`Mail SENDER`**
  A levél **technikai feladója** (`Sender:` fejléc / SMTP `MAIL FROM` parancs). Ide érkeznek vissza a kézbesítési hibaüzenetek (bounce). Alapesetben megegyezik az SMTP felhasználói névvel.
- **`SMTP felhasználónév`**
  SMTP authentikáció felhasználóneve.
  Ha üres, a rendszer **nem küld AUTH parancsot** az SMTP szervernek (authentikáció nélkül csatlakozik).
- **`SMTP jelszó`**
  SMTP authentikáció jelszava.
- **`SMTP Port`**
  Az SMTP kapcsolat portja.
  Ha üres, automatikusan választódik az *SMTP titkosítás* mezőben választott alapján:
  - Titkosítás nélkül (Nincs): **25**
  - SSL: **465**
  - STARTTLS: **587**
- **`SMTP szerver`**
  Az SMTP szerver hostneve (pl. `smtp.gmail.com`).
  Ha üres, a rendszer alapértelmezett beállítása érvényesül.
- **`SMTP titkosítás`**
  - **Nincs** — Titkosítatlan kapcsolat (25-ös port)
  - **SSL** — A kapcsolat az elejétől titkosított (465-ös port)
  - **STARTTLS** — Titkosítatlan kapcsolatként indul, majd a szerver felszólítására titkosítottra vált (587-es port)

From és Sender különbsége

A két feladó mező eltérő szerepet tölt be:

- A **Feladó** (`mail_from`, `From:`) az, amit a levelező program megjelenít a felhasználónak — ez látszik a beérkező levélen.
- A **Sender** (`mail_sender`, `Sender:` / SMTP `MAIL FROM`) a technikai feladó, amit az SMTP szerver használ a kézbesítéshez. Erre a címre mennek vissza a sikertelen kézbesítések (NDR/bounce üzenetek).

Általában mindkét mező ugyanazt a címet tartalmazza, de szétválasztható, ha például egy `no-reply@ceg.hu` feladóról mennek a levelek, de a bounce-okat egy `postmaster@ceg.hu` fogadja.

SMTP beállítások tesztelése

A beállítások ellenőrzésére a rendszerben elérhető egy beépített **SMTP teszt felület**: megmutatja az aktuálisan érvényes SMTP paramétereket (szerver, port, titkosítás, felhasználó, feladók), és teszt emailt lehet küldeni tetszőleges címre.
A teszt felület a **Rendszer → Gépház → SMTP teszt** menüpont alatt érhető el.

From:
https://www.doc.evir.hu/ - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:
https://www.doc.evir.hu/doku.php/evir:rendszer:beallitasok:smtp

Last update: **2026/06/02 10:08**