
Új beszállítás

A menüpont alatt lehet a MOHU hulladékbeszállítási rendelést felvenni és végigvezetni a teljes folyamaton.

Valamint a MOHU-tól függetlenül is lehet rendeléseket rögzíteni. Erre elsősorban olyan esetekben van szükség, ami MOHU-tól független (pl. nem a koncesszió alá tartozó biológiailag lebomló hulladék gyűjtése), vagy a MOHU gyűjtőszállítás speciális egyedi rendelésszámmal, stb.



A normál beszállítás rögzítésének lépései:

- **Mohu → Beszállítások → Új beszállítás** menüpont alatt érhető el az űrlap.

Hulladéktípus kiválasztása


Az űrlap tetején lévő fejléc gombokra kattintva a program automatikusan beállítja a *Szállítás típusa*, *Hulladékáram*, *Cikknév*, mezők tartalmát:

Gomb	Szállítás típusa	Hulladékáram	Cikknév

Használt intézményi sütőolaj	MOHU megrendelés egyedi megrendelés számmal	Sütőolaj és zsír hulladéka (EPR)	Haszn növényi süto és zsír hull gyp int
Használt lakossági sütőolaj	MOHU lakossági körgyűjtés	Sütőolaj és zsír hulladéka (EPR)	Használt sütőolaj és zsíradékhull gyplak
Biológiailag lebomló hulladék	Biológiailag lebomló hulladék szállítása	Biológiailag lebomló hulladék	Int bioleb konyhai és étkezdei hulladék

---

Ügyfél és felvételi pont megadása



Ha nincs *MOHU ügyfél* kiválasztva, akkor a **Partnerlista** gomb segítségével lehet választani.
A program kitölti a választott partner *MOHU ügyfél* adataival a következő mezőket :

- **Ügyfél név**: a *MOHU ügyfél név* adat.
- **Felvételi pont**: *Mohu Ügyfél* cím adat.

A *Partnerlista* gomb megjeleníti azokat a partnereket is a listában, amelyekhez nincs MOHU ügyfél adat rögzítve. Ilyen partner kiválasztása után a *Partnerlista* gomb még mindig aktív marad, módosítható az ügyfél!

Rendelési adatok megadása:

- **Rendelés dátum**: kötelezően kitöltendő mező.
- **Megrendelés száma**: ha nincs kitöltve, akkor automatikusan generálódik mentéskor.
- **Edény**: a rendeléshez tartozó edényzet típusa (szabad szöveg). Megjelenik a járat-/túralistákon és a fuvarokmányokon.
- **Közvetlen szállítás**: jelölőmező (alapból bejelölve). Bejelölve a hulladék közvetlenül a termelőtől érkezik (gyűjtés), egyébként létesítményből.
- **Cél létesítmény címe**: a beszállítás cél létesítményének címe.
- **Szállítási pont**: a felvételi ponttól eltérő szállítási pont megadására.
- **Szállítói megjegyzés**: a szállítóra vonatkozó megjegyzés.
- **Rendelt HAK kód**: a megrendeléshez tartozó hulladékazonosító (HAK) kód.
- **Véglegesít** gombra kattintva a rendelés rögzítésre kerül és **Véglegesítve állapotba kerül**.
  A gomb csak akkor jelenik meg, ha a *Szállítás típusa, Hulladékáram, Cikknév, Ügyfél név, Felvételi pont* mező is ki van töltve!

Irodai felhasználó

- **Elfogadás (Véglegesítve → Elfogadva):** tervezett beszállítás dátuma és beszállító rendszáma megadása kötelező.
  - **Túra:** opcionálisan megadható.
  - **Megjegyzés:** szabad szöveges megjegyzés a rendeléshez.
  - **Elfogad** gombra kattintva a rendelés **Elfogadva** állapotba kerül.
- **Fuvarrendezés (Elfogadva állapot):** csak akkor jelenik meg, ha a felhasználóhoz nincs autó rendelve.
  - **Túra** és **Sorrend** utólag is szerkeszthető.
  - **Új sorrend** → elmenti a sorrendet és a túrát, visszalép a listára.
  - **Szállítási adatok rögzítése** → átvált sofőr nézetre (adatot nem ment).
- **Szállítás rögzítése (sofőr nézet):** kötelező a *Hulladék kezelés helye* (alapból a felvételi pont városával töltődik ki) és a *Beszállított hulladék mennyisége (nettó kg)*. Az edénytípusok (60 l / 30 l / 1000 l / 50 l / kihelyezett) közül legalább egyet meg kell adni.
  - **Bizonylat megjegyzés:** a raktári bevételezési bizonylatra kerülő megjegyzés.
  - **Szállítás** → raktári bevételezési bizonylat készül, állapot: **Teljesítve**.
    Ha a felhasználóhoz autó van rendelve, az Elfogadva állapot közvetlenül sofőr nézetben nyílik meg, a fuvarrendezési lépés kihagyásával.
- **Mérlegelés:** a beszállított hulladék mérlegelése a *Beszállítás automatikusan mérlegjegy is* rendszerbeállítástól függ:
  - **Alapértelmezett – automatikus mérlegelés a bevételezésből** (beállítás: *Minden beszállításnál*): nem készül külön mérlegjegy, maga a raktári bevételezési bizonylat lesz a mérlegjegy. A *Szállítás* gomb után a rendszer külön mérlegelési lépés nélkül, automatikusan **Mérlegelve** állapotba lép. A beállítás szűkíthető *Csak HSO esetén* (csak a használt sütőolajra) vagy *Csak nem HSO esetén* (a sütőolajon kívüli hulladékokra) értékre is. Ehhez **nincs szükség** a mérlegjegy modulra.
  - **Klasszikus mérlegelés** (beállítás: *Kikapcsolva*): a **Teljesítve** állapotban megjelenik a **Mérlegel** gomb. A beszállítás ideje és a mennyiség rögzítése után a program valódi mérlegjegyet állít elő, az állapot **Mérlegelve** lesz.
    Ehhez a mérlegjegy modul telepítése szükséges.

Ha a szállítás meghiúsul, az **Elfogadva** állapotból a **Meghiúsul** gombbal rögzíthető a meghiúsulás indoka. A **jegyzőkönyv** modul megléte esetén meghiúsulási jegyzőkönyv automatikusan generálódik. Meghiúsult rendelés a **Visszanyitás** gombbal újra megnyitható.

Állapotok

Az eVIR-ben kézzel kezelt fő folyamat: **Új → Véglegesítve → Elfogadva → Teljesítve → Mérlegelve**

Állapot	**Leírás**
Új	Kezdeti állapot, új kézi rögzítéskor
Véglegesítve	Véglegesít gomb után
Ügyfél által véglegesítve	MOHU rendszerből importált
Nyitott	MOHU rendszerből importált
Aktív	MOHU rendszerből importált
Elfogadott	MOHU rendszerből importált
Elfogadva	Elfogad gomb után
Teljesítve	Szállítás gomb után
Mérlegelve	Mérlegel gomb után
Meghiúsult	Meghiúsul gomb után; Visszanyitás gombbal újranyitható
Mellőzött	MOHU rendszerből
Elutasítva	MOHU rendszerből
Elutasított	MOHU rendszerből
Lezárva	MOHU rendszerből / Beküldöttek zárása után

Kapcsolódó oldalak:

- MOHU modul használata
- Partner nélküli Mohu ügyfelek
- Tömeges elfogadás
- Fuvarrendezés

From:
https://doc.evir.hu/ - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir:mohu:uj_beszallitas

Last update: **2026/06/12 12:53**