

Beállítások: eVIR MCP szerver (AI hozzáférés)

Az **eVIR MCP szerver** modul **beállításai**. A modul telepítése és a webszerver-konfiguráció külön oldalon: [Telepítés és üzemeltetés](#).

Rendszer → Beállítások → **Rendszerbeállítások** → eVIR MCP szerver (AI hozzáférés)

- **Az MCP végpont publikus URL-je**

Az az URL, amit a külső AI-alkalmazásnak megadunk, például <https://ugyfel.pelda.hu/evir/mcp>. Üresen hagyva a `setup.pm web_url_host` értékéből származik, `/mcp` végződéssel — a szokásos telepítésnél ez helyes, nem kell hozzányúlni.

<note important>Ez egyben az OAuth **issuer és resource azonosító** is, tehát megváltoztatása után a **már kiadott hozzáférések érvénytelenné válnak**, a felhasználóknak újra kell engedélyezniük.</note>

- **Hozzáférési kulcs élettartama (óra)**

Meddig érvényes egy kiadott hozzáférési kulcs. Rövid élettartam ajánlott (alapértelmezés: **8 óra**), a megújítást a megújító kulcs végzi — a felhasználó ebből nem vesz észre semmit.

- **Megújító kulcs élettartama (nap)**

Meddig újítható meg a hozzáférés újbóli bejelentkezés nélkül (alapértelmezés: **30 nap**). A megújító kulcs rotálódik: minden használatkor új születik, a régi azonnal érvénytelen. Ennyi idő után a felhasználónak újra végig kell mennie az [engedélyezésen](#).

- **Hívásszám-korlát percenként**

Hozzáféréseként legfeljebb ennyi hívás engedélyezett percenként (alapértelmezés: **60**). 0 esetén nincs korlát. Ez védi a rendszert egy elszaladt AI-tól; a napi munkához bőven elég.

- **Egy válaszban legfeljebb ennyi sor**

A lekérdező funkciók sorlimitje (alapértelmezés: **100**). A hívó kérhet kevesebbet, **többet nem**: minden lekérdezésre kötelező limit kerül. Ez akadályozza meg, hogy a funkciókkal adatbázist lehessen másolni. Nagyobb érték több adatot enged ki egy hívásban — emelés előtt lásd [Adatbiztonság](#).

- **Egy válasz legfeljebb ennyi bájt**

A funkciók válaszában mérethatára (alapértelmezés: **200000**). A határ felett a válasz csonkolódik, és a csonkolás ténye ki is íródik a válaszban — így az AI nem alapoz észrevétlenül hiányos adatra.

- **Alapértelmezett jogosultsági kör**

Milyen kört kapjon az a kliens, amelyik nem kér konkrétat: Csak `olvasás` (alapértelmezés) vagy `olvasás és korlátozott írás`. A jogosultsági kör **szűkíti** a felhasználó jogait, sosem bővíti.

- **Kliensek önregisztrációja engedélyezett**

Bekapcsolva a külső alkalmazás magától regisztrálhat kliens-azonosítót. **Ez önmagában nem hozzáférés**: ahhoz egy bejelentkezett, MCP privilégiumú felhasználó engedélye is kell. Kikapcsolva minden klienst kézzel kell felvenni — lásd [MCP kliensek](#).

- **Hívásnapló megőrzése (nap)**

Mennyi ideig kell megőrizni az MCP hívásnaplót (alapértelmezés: **365**). <note>A naplót a karbantartó job **soha nem törli automatikusan**: ez az érték a megőrzési politikát rögzíti, a törlés külön adminisztrátori művelet.</note>

Ami nem itt van

- **Ki kaphat hozzáférést** — az MCP privilégium a [Felhasználók](#) felületen adható meg.
- **A webszerver-konfiguráció** (CGIPassAuth, rewrite) — [Telepítés és üzemeltetés](#).
- **A kiadott hozzáférések és a napló** — Rendszer → Beállítások → AI MCP hozzáférés menücsoport.

Kapcsolódó oldalak:

- [eVIR MCP szerver \(áttekintés\)](#)
- [Telepítés és üzemeltetés](#)
- [Adatbiztonság](#)
- [Rendszerbeállítások](#)

From:

<https://www.doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:

https://www.doc.evir.hu/doku.php/evir:rendszer:beallitasok:ai_mcp

Last update: **2026/08/28 14:33**

