

Beállítások: SMTP

Demo Demó Verzió

Public Web

Webshop

Webshop connector

Súgó

Törzsadatok

Rendszer

Beállítások

Rendszerbeállítások

Felhasználók beállításai

Bizonylat beállítások

Diagnosztika

Testreszabott listák

Testreszabott feedek

Ütemezett feladatok

Felhasználói fiók

Gépház

Információk

Portálok

Felhasználók

Naplók

API

Új bejelentkezés

Kijelentkezés

Proforma számla

Publikus Web

Raktár

Rendelés

Rendszer

SMTP

Mail alapértelmezett feladó
noreply@evir.hu

Mail SENDER
noreply@evir.hu

SMTP felhasználónév

SMTP jelszó

SMTP Port

SMTP szerver
localhost

SMTP titkosítás
Nincs

Szállítólevél

Számla

Szolgáltatások

Termékek

Felvesz

Eldob

1. A **Rendszer**,
2. **Beállítások**,
3. **Rendszerbeállítások** menüpont alatt,
4. a **SMTP** fülre kattintva az eVIR rendszer SMTP-vel kapcsolatos beállításait lehet elvégezni.

Mezők

- **Mail alapértelmezett feladó**

Az email alapértelmezett küldője, ami a **címzett számára feladóként látható** (From: fejléc). Például: Cégünk Neve info@ceg.hu

- **Mail SENDER**

A levél **technikai feladója** (Sender: fejléc / SMTP MAIL FROM parancs). Ide érkeznek vissza a kézbesítési hibaüzenetek (bounce). Alapesetben megegyezik az SMTP felhasználói névvel.

- **SMTP felhasználónév**

SMTP autentikáció felhasználóneve.

Ha üres, a rendszer **nem küld AUTH parancsot** az SMTP szervernek (autentikáció nélkül csatlakozik).

- **SMTP jelszó**

SMTP autentikáció jelszava.

- **SMTP Port**

Az SMTP kapcsolat portja.

Ha üres, automatikusan választódik az *SMTP titkosítás* mezőben választott alapján:

- Titkosítás nélkül (Nincs): **25**
- SSL: **465**
- STARTTLS: **587**

- **SMTP szerver**

Az SMTP szerver hostneve (pl. smtp.gmail.com).

Ha üres, a rendszer alapértelmezett beállítása érvényesül.

- **SMTP titkosítás**

- **Nincs** — Titkosítatlan kapcsolat (25-ös port)
- **SSL** — A kapcsolat az elejétől titkosított (465-ös port)
- **STARTTLS** — Titkosítatlan kapcsolatként indul, majd a szerver felszólítására titkosítottá vált (587-es port)

From és Sender különbsége

A két feladó mező eltérő szerepet tölt be:

- A **Feladó** (mail_from, From:) az, amit a levelező program megjelenít a felhasználónak — ez látszik a beérkező levélen.
- A **Sender** (mail_sender, Sender: / SMTP MAIL FROM) a technikai feladó, amit az SMTP szerver használ a kézbesítéshez. Erre a címre mennek vissza a sikertelen kézbesítések (NDR/bounce üzenetek).

Általában mindkét mező ugyanazt a címet tartalmazza, de szétválasztható, ha például egy no-reply@ceg.hu feladóról mennek a levelek, de a bounce-okat egy postmaster@ceg.hu fogadja.

SMTP beállítások tesztelése

A beállítások ellenőrzésére a rendszerben elérhető egy beépített **SMTP teszt felület**: megmutatja az aktuálisan érvényes SMTP paramétereket (szerver, port, titkosítás, felhasználó, feladók), és teszt emailt lehet küldeni tetszőleges címre.

A teszt felület a **Rendszer → Gépház → SMTP teszt** menüpont alatt érhető el.

From:
<https://www.doc.evir.hu/> - eVIR tudásbázis

Permanent link:
<https://www.doc.evir.hu/doku.php/evir:rendszer:beallitasok:smtp>

Last update: 2026/06/02 10:08



